

Stilus Moldes

COMO COSTURAR BOLSO EMBUTIDO COM LAPELA


Usado em paletós e casacos, além de outras peças de vestuário. Fácil de fazer (desde que sigam as orientações), ele é composto basicamente por tiras que formam a borda, abas e forro, que será o bolso propriamente dito.

1-Comece pela borda superior e aplique a entretela no avesso.



2-Dobre ao meio no sentido do comprimento, avesso com avesso. Alinhave.

4-Posicione o lado direito com lado direito do bolso e alfinete. Costure os três lados e deixe a borda superior sem costurar.



3-Faça a aba do bolso. Cole a entretela no avesso do tecido.

5-Corte os cantos inferiores.


6-Vire a aba para o lado direito e passe a ferro. Certifique-se de que o forro não ficou à vista.

7-Se quiser, faça uma costura aparente nos três lados.

8-Apare a margem da costura com bainha, diminuindo-se à metade da largura.




9-Posicione a borda sobre o lado direito do bolso e acerte as margens. Certifique-se de que as sobras nas laterais da aba têm a mesma medida.



10-Una as peças com uma costura no meio da borda.


11-Posicione o lado direito da borda e da aba sobre o lado direito da roupa. Acerte a posição da aba com as marcações de alfaiate. Alinhave.



12-Faça uma costura para prender a borda da aba.

13-Faça a borda inferior com o mesmo tecido usado para a borda superior.


14-Posicione a borda inferior sobre a roupa, abaixo da aba.



15-Costure. Confira se as duas linhas de costura têm a mesma medida e se estão paralelas.


16-Dobre o forro ao meio e passe o lado direito com direito, acertando as marcações. Faça um vinco na dobra.

17-Posicione o lado direito sobre a aba da borda, acertando as marcações. O vinco deve ficar entre as duas bordas. Alfinete.



Stilus Moldes

18-Alinhave o forro nas posição certa, fazendo pontos a 1,5 cm de distância dos pontos de alfaiate que posicionam as bordas.




19-Trabalhando no avesso, fixe o forro passando uma costura sobre as linhas que seguram as bainhas. As duas partes devem possuir a mesma medida. Passe a ferro.



20-Vire para o lado direito e tire o alinhavo.

21-Faça um corte no forro, sobre a dobra do vinco.




22- Do outro lado, faça um corte na peça da roupa. O corte deve pegar apenas o tecido e não as bordas ou abas.



23-Faça piques inclinados voltados para as linhas de costura.

24-Pela abertura, passe o forro para o avesso e acerte as pontas das bordas. A aba se acomodará.



25-Para fazer o bolso, afaste as partes das abas do ângulo e ao redor do bolso. No alto da borda, surgirá um pequeno triângulo de tecido.

26-Costure sobre as bordas e Use uma tesoura de picotar para fazer acabamento do forro.

27-Acerte cada peça no lugar com ferro, usando um pano de passar, se necessário.

